

HOSTED EXCHANGE – IMAP, POP3, SMTP

Skyfillers Kundenhandbuch

INHALT

Generelle Servereinstellungen	2
IMAP.....	2
POP3	2
SMTP	2
Beispiele	3
IMAP/SMTP Einrichtung – Outlook für Windows.....	3
IMAP/SMTP Einstellungen – Thunderbird.....	7

Generelle Servereinstellungen

Alle Verbindungen erfordern immer die Authentifizierung mit Benutzername und Passwort.

Es werden als Standard ausschließlich verschlüsselte Verbindungen unterstützt. Um unverschlüsselte Verbindungen herzustellen, kontaktieren Sie bitte unsere Support.

IMAP

Server: **outlook.sfp-net.com**

Port: **993**

Verschlüsselung: **SSL**

Authentifizierung: **Zugangsdaten erforderlich**

POP3

Server: **outlook.sfp-net.com**

Port: **995**

Verschlüsselung: **SSL/TLS**

Authentifizierung: **Zugangsdaten erforderlich**

SMTP

Server: **outlook.sfp-net.com**

Port: **587**

Verschlüsselung: **StartTLS**


Authentifizierung: **Zugangsdaten erforderlich**

Die Absenderadresse muss der primären E-Mail-Adresse des Postfachs entsprechen. Das verwenden von alternativen Absenderadresse ist mit SMTP nicht unterstützt.

Beispiele

IMAP/SMTP Einrichtung – Outlook für Windows

Wählen Sie beim Hinzufügen eines neuen Postfachs, dass Sie die Servereinstellungen manuell auswählen möchten.



Add Account

Auto Account Setup
Manual setup of an account or connect to other server types.

☐ **E-mail Account**

Your Name:
Example: Ellen Adams


E-mail Address:
Example: ellen@contoso.com

Password:
Retype Password:
Type the password your Internet service provider has given you.

☒ **Manual setup or additional server types**

< Back **Next >** Cancel

Wählen Sie als Kontotyp **POP oder IMAP** aus.



Add Account

Choose Service


☐ **Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service**
Connect to a service such as Outlook.com to access email, calendars, contacts, and tasks

☒ **POP or IMAP**
Connect to a POP or IMAP email account


< Back **Next >** Cancel

Folgende Servereinstellungen gelten für IMAP/SMTP in Outlook. Bitte verwenden Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse und Ihr Passwort in den entsprechenden Feldern.


Klicken Sie anschließend auf **Weitere Einstellungen**.



Wählen Sie den Reiter **Ausgehender Server** aus und setzen Sie den Haken bei **Mein ausgehender Server (SMTP) erfordert eine Authentifizierung**. Wählen Sie die selben Einstellungen wie für den eingehenden Server zu verwenden.



Wählen Sie den Reiter **Erweitert** und passen Sie die Einstellungen wie folgt an. Klicken Sie dann auf **OK**.



The 'Internet E-mail Settings' dialog box is shown with the 'Advanced' tab selected. The 'Server Port Numbers' section has 'Incoming server (IMAP)' set to 993 and 'Outgoing server (SMTP)' set to 587. The 'Use the following type of encrypted connection' dropdowns are set to 'SSL' for IMAP and 'Auto' for SMTP. The 'Server Timeouts' section shows a slider between 'Short' and 'Long 1 minute'. The 'Folders' section has an empty 'Root folder path' field. The 'Sent Items' section has an unchecked checkbox 'Do not save copies of sent items'. The 'Deleted Items' section has two unchecked checkboxes: 'Mark items for deletion but do not move them automatically' and 'Purge items when switching folders while online'.

Internet E-mail Settings

General Outgoing Server **Advanced**

Server Port Numbers

Incoming server (IMAP): 993 Use Defaults

Use the following type of encrypted connection: SSL

Outgoing server (SMTP): 587

Use the following type of encrypted connection: Auto

Server Timeouts

Short Long 1 minute

Folders

Root folder path:

Sent Items


☐ Do not save copies of sent items

Deleted Items

☐ Mark items for deletion but do not move them automatically
Items marked for deletion will be permanently deleted when the items in the mailbox are purged.

☒ Purge items when switching folders while online

OK Cancel



The 'Add Account' dialog box is shown with the 'POP and IMAP Account Settings' section. The 'User Information' section has 'Your Name' as 'John Doe' and 'Email Address' as 'jd@demoeasy.com'. The 'Server Information' section has 'Account Type' as 'IMAP', 'Incoming mail server' as 'outlook.sfp-net.com', and 'Outgoing mail server (SMTP)' as 'outlook.sfp-net.com'. The 'Logon Information' section has 'User Name' as 'jd@demoeasy.com' and 'Password' as '*****'. The 'Test Account Settings' section has a 'Test Account Settings ...' button and a checked checkbox 'Automatically test account settings when Next is clicked'. The 'Mail to keep offline' section has a slider set to 'All'. The 'More Settings ...' button is at the bottom right. The 'Next >' button is highlighted with a red box.

Add Account

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information

Your Name: John Doe

Email Address: jd@demoeasy.com

Server Information

Account Type: IMAP

Incoming mail server: outlook.sfp-net.com

Outgoing mail server (SMTP): outlook.sfp-net.com

Logon Information

User Name: jd@demoeasy.com

Password: *****

☒ Remember password

☐ Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings

We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.

Test Account Settings ...

☒ Automatically test account settings when Next is clicked

Mail to keep offline: All

More Settings ...

< Back **Next >** Cancel

Test Account Settings

Congratulations! All tests completed successfully. Click Close to continue.

Stop

Close

Tasks Errors

Tasks	Status
✓ Log onto incoming mail server (IMAP)	Completed
✓ Send test e-mail message	Completed

Add Account

You're all set!

We have all the information we need to set up your account.

Add another account...

< Back Finish

IMAP/SMTP Einstellungen – Thunderbird

Folgende Servereinstellungen gelten für IMAP/SMTP in Thunderbird.

Bitte verwenden Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse und Ihr Passwort in den entsprechenden Feldern.

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: John Doe Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: jd@demoeasy.com Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort: ●●●●●●●●

☒ Passwort speichern

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	outlook.sfp-net.com	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server: SMTP	outlook.sfp-net.com	587	STARTTLS	Passwort, normal
Benutzername: Posteingangs-Server:	jd@demoeasy.com			Postausgangs-Server: jd@demoeasy.com

Erweiterte Einstellungen Erneut testen Fertig Abbrechen